

Readme FlexNet

Tento dokument popisuje kroky potřebné pro získání identifikace serveru a následné zprovoznění služby FlexNet. To vše za účelem licencování produktů Engineering Base, ELCAD a RUPLAN od společnosti AUCOTEC AG.

1 Identifikace nového serveru

1. Složku FlexLM_Aucotec rozbalte do kořenové složky disku C:
2. Ve vzniklé složce spusťte program:
AucFlexNetAdmin.exe
3. Vyplňte údaje o požadovaném produktu a informace zkopírujte do schránky:

AUCOTEC AG - FlexNet Administrator - v1.6

Your product informations are

Product:	Version:
☒ Engineering Base	CZ
☐ ELCAD / AUCOPLAN	
☐ RUPLAN	
☐ AUCOPLAN 6x	

Your licensing server informations are:

FlexNet Administrator - Licensing Data

Products:
Engineering Base - Version CZ

License Data:
HOSTNAME=EL...
Virtualisation: None
EBSN: 990...
TPM_ID1=R...
MAC Address:

Copy to Clipboard Close

4. Obsah schránky prosím odešlete do Technodat Elektro, s.r.o. ke zprostředkování dodávky licencí od AUCOTEC AG.

2 Zprovoznění nového serveru

1. Do složky C:\FlexLM_Aucotec vzniklé v předchozím kroku vložte váš licenční soubor.
2. Licenční soubor přejmenujte na aucotec.lic a smažte všechny ostatní soubory s příponou .lic (nebo je přesuňte do jiné složky). Toto je důležité.
3. Spusťte připravený soubor:
install_flexnet.cmd
4. Úloha si vyžádá práva administrátora – bez nich nelze FlexNet zprovoznit.
5. Běžící službu můžete zkontrolovat ve Správci úloh (procesy lmgrd.exe a aucotec.exe resp. služba FLEXlm License Manager AUCOTEC).

3 Povýšení FlexNet na verzi 11.19.x

1. Licencování Engineering Base 2025 / ELCAD 2025 / RUPLAN 2025 a vyšších verzí vyžaduje FlexNet minimálně verze 11.19.5. Proto je potřebné starší instalace FlexNet povýšit.
2. Zastavte službu FLEXlm License Manager AUCOTEC.
3. Zálohujte stávající soubory `aucotec.lic` a `aucotec.opt`.
4. Do existující složky `C:\FlexLM_Aucotec` rozbalte soubory z archivu – identické soubory přepište.
5. Do nového souboru `aucotec.opt` přeneste vaše individuální nastavení (např. přidělování licencí konkrétním uživatelům – klíčová slova `INCLUDE`, `EXCLUDE`, `GROUP` atd.) z původního souboru.
6. Máte-li novější licenční soubor, nahradte jeho obsahem původní `aucotec.lic`.
7. Smažte všechny ostatní soubory s příponou `.lic` (nebo je přesuňte do jiné složky).
8. Spusťte připravený soubor:
`install_flexnet.cmd`
9. Úloha si vyžádá práva administrátora – bez nich nelze FlexNet zprovoznit.
10. Běžící službu můžete zkontrolovat ve Správci úloh (procesy `lmgrd.exe` a `aucotec.exe` resp. služba FLEXlm License Manager AUCOTEC).

4 Nasazení nového licenčního souboru

1. Nahradte obsah původního souboru `C:\FlexLM_Aucotec\aucotec.lic` novými licencemi (jedná se o obyčejný textový soubor bez formátování). Použít můžete Poznámkový blok, PSPad, Notepad++ apod.
2. Smažte ve stejné složce všechny ostatní soubory s příponou `.lic` (nebo je přesuňte do jiné složky).
3. Restartujte službu FLEXlm License Manager AUCOTEC.

5 Důležité kontakty

Technickou podporu v České a Slovenské republice zajišťuje firma Technodat Elektro, s.r.o. Dotazy proto směřujte přímo k nám na pobočku Kroměříž:

- Telefon: +420 573 331 196 (po-pá 8-15h)
- E-mail: eb.hotline@technodat.eu